

## 楽チェックを新PCに引っ越しする方法

旧PCから新PCに丸ごと引っ越す方法について説明します。

### 楽チェックの動作条件


新PCは下記の条件を満たしている必要があります。

OS	Windows7,8,10(32ビットまたは64ビット版)
Office	Office2010/13/16(32ビット版に限る)

【手順1】外部記憶媒体に一時、バックアップする方法。旧PCにUSBメモリまたは外付けHDDを接続してください。その後「コンピュータ」で認識されていることを確認してください。

### 【手順2】

PCの「スタート」→「マイコンピュータ」→C(又はD:)→「yamak」→「楽チェック」のフォルダを選択して、右クリックすると下記の表示が現れるので、「送る」→「リムーバルディスク」を選択してください。



### 【手順3】

新PCに楽チェック(バージョン6.9以上)をインストールしてください

(それ以前のはWin10に対応しておりませんので、別途引っ越し版をご購入ください。)

### 【手順4】新PCでの楽チェックの起動

新PCから楽チェックを起動してください。ライセンス・キーを求める表示がある場合。

ライセンス・キーを求める表示がでる場合はP-XXの番号をメールにてお送りください。

体験版の表示がでる場合は2週間後に上記と同様のメッセージが表示されますので、同じくメールでPA-XXの番号をご連絡ください。ライセンス・キー入力後、起動しますので、旧PCと同じか確認してください。

「実行時エラー型が違います。」と表示される場合。その旨メールをください。折り返し新しいファイルを添付して折り返しお送りします。

### 【手順5】新PCでの楽チェックの起動

Databaseの画面で、Cnt+uで引っ越し元(旧PC)を聞かれますので、指定してください。(詳細はマニュアル参照ください。)

### 【注意】LAN-PACKをお使いの場合

上記【手順6】で引っ越しを確認後、旧PCを次のとおり、処置してください。(そのままではゲストは旧PCを参照してしまいますので、データの整合性がとれなくなります。)

- ✓ 楽チェックをアンインストールして、フォルダ毎削除する。
- ✓ 旧PCをLANから切り離す。

以上